



# Sicherheits-Browser für Banking ohne Risiko

**CHIP SPECIAL** Nie mehr Phishing oder Pharming: Der neue Banking-Button des CHIP-Browsers schützt Sie vor Betrügern

**H**acker und Gauner haben es nur auf eines abgesehen: Auf Ihr Geld! Deshalb spähen Trojaner Ihre Bankdaten aus, leiten Sie auf Phishing-Seiten um oder blenden gefälschte Log-in-Formulare auf Ihrem Finanzportal ein. Doch mit dem Sicherheits-Browser und dem nagelneuen Banking-Button von CHIP fallen Sie nie mehr auf manipulierte Seiten rein – auch wenn die Ihrer Hausbank zum Verwechseln ähnlich sehen.

## So funktioniert der sichere Banking-Button von CHIP

Das Prinzip ist einfach: Sie surfen in zwei verschiedenen Modi. Im Banking-Modus können Sie nur Bankenseiten aufrufen, alle anderen Websites sind gesperrt. Der Vorteil: Wenn ein Phisher versucht, Sie auf eine gefälschte Seite zu leiten, öffnet der Browser diese nicht, sondern blendet lediglich eine Fehlermeldung ein. Auch iFrames, über die Gauner auf der Bankseite eigene Formulare anzeigen, blockiert diese Erweiterung. Im Surfen-Modus hingegen sind alle Seiten freigeschaltet und Sie browsen wie üblich durch das Web. Dennoch schützen unsere Einstellungen Sie auch in diesem Modus vor bösen Seiten und Angriffen. Mit einem Mausklick auf den Button wechseln Sie von

einem Modus in den anderen. Dass Sie sich im Banking-Modus befinden, erkennen Sie an dem grünen Button in der Statusleiste. Ist der Button rot, sind Sie im Surfen-Modus und können alle Webseiten aufrufen. Den allergrößten Schutz liefert unser Sicherheits-Browser aber, wenn Sie ihn auf einen USB-Stick kopieren und ausschließlich für das Banking nutzen.


## Die eigene Bank-Webseite für den Browser freischalten

Damit Ihre Geldgeschäfte sicher sind, haben wir die Seiten der 20 größten Banken Deutschlands vorkonfiguriert. Sollte Ihr Kreditinstitut nicht dabei sein, müssen Sie noch selbst ein paar Einstellungen vornehmen und die Webseite Ihrer Bank mit wenigen Klicks freischalten.

Öffnen Sie hierzu die Proxy-Einstellungen des Sicherheitsbrowsers. Dahin gelangen Sie über »Extras | Einstellungen | Erweitert | Netzwerk | Einstellungen«. Tragen Sie in »Kein Proxy für« die URL der Bank ein. Das Präfix »http://www.« benötigen Sie nicht, also einfach »commerzbank.de«. Wollen Sie mehrere Domains in die Liste eintragen, trennen Sie diese per Komma. Nach einem »OK« ist die eingefügte Bankseite freigeschaltet und Sie können sich einloggen. Falls Sie erneut eine gesperrte Seite erhalten, liegt das daran: Viele Finanzfirmen haben für ihre Website und das Banking-Portal unterschiedliche Domänen. Schauen Sie in der Browserzeile nach, wie die URL heißt, in unserem Fall ist das »commerzbanking.de«. Schalten Sie diese nach demselben Prinzip frei. Schon erledigen Sie Ihre Geldgeschäfte sicher.

**Vorsicht:** Auch wenn Sie mit unserem CHIP-Sicherheitsbrowser surfen, sollten Sie keinesfalls auf aktuellen Virenschutz verzichten. Denn vor Keyloggern kann der Browser Sie nicht schützen. Unser Sicherheitspaket finden Sie auf Heft-CD/DVD.

- ▶ Win 2000/XP/Vista
- ▶ Keine Registrierung nötig



**Zwei Modi** Mit dem Surfen-Modus browsen Sie wie gewohnt durch das Netz, die Add-ons und unsere Sicherheits-Einstellungen schützen Sie vor bösen Seiten. Der Banking-Modus hingegen bietet hohe Sicherheit und verhindert, dass Sie auf Phishing-Seiten landen

## Gesperrte Bankseite



**Fehlermeldung** Falls Sie Ihre Bankseite aufrufen haben, aber eine Fehlermeldung erscheint, müssen Sie die Domain noch freischalten. Wir zeigen das am Beispiel von [commerzbank.de](http://commerzbank.de)

## Finanzportal freischalten

**Freischalten** In den Proxy-Einstellungen des Firefox unter »Extras | Einstellungen | Erweitert | Netzwerk | Einstellungen« tragen Sie die URL Ihrer Bank ein. Nach dem Bestätigen ist das Finanzportal freigeschaltet und Sie können Ihre Geldgeschäfte sicher erledigen

